

❖ Cépées d'arbustes

1. Alignement de cépées d'arbustes

❖ Description :


Ce type de taillis simple est formé par des cépées de 4-6m de hauteur de noisetier et/ou de prunelier, d'aubépine et de cornouiller sanguin. La richesse spécifique est donc assez faible mais les cépées sont fournies : de nombreux brins partent de la souche et sont sources d'une biomasse intéressante.

Les cépées sont bien distinctes les unes des autres et laissent entrevoir des trouées entre chacune.

❖ Contexte :

On rencontre ces alignements de cépées surtout sur le Premier Plateau, sur murger. On les retrouve plus spécifiquement au sein de prairies pâturées karstiques, au sol superficiel et irrégulier. Les trouées entre les cépées sont maintenues en partie par l'abroustissement et le piétinement du bétail.

La taille actuelle des cépées témoignent de recépages passés. Peu de traces de recépage récent ont pu néanmoins être remarquées.



Épine noire et épine blanche :

Ces deux essences d'arbustes épineux sont parfois confondues. Toutes deux intéressantes écologiquement par leur ressource mellifère et en petites baies, le prunelier (épine noire) et l'aubépine (épine blanche) se distinguent cependant par leur morphologie et par leur cycle de développement. Leur entretien en pourrait être différencié.

Le **prunelier**, à l'écorce grise-noire est un arbrisseau formant généralement des buissons d'aspect touffu et dense. Il s'agit d'une essence pionnière qui se développe rapidement à la lumière. Il a la capacité de drageonner, c'est-à-dire de développer des rejets à partir des racines pour se propager naturellement. Le prunelier peut rapidement envahir du terrain, surtout en réaction à un stress (ex : taille ou broyage agressif).

L'**aubépine**, à l'écorce grise et claire, se présente plus facilement comme un arbuste au port dressé. Capable de rejeter et de pousser en cépée, l'aubépine se développe sinon sous la forme d'un petit arbre. Sa croissance est modérée et, contrairement au prunelier, l'arbuste ne drageonne pas. Il est intéressant de laisser l'aubépine croître librement, en la contenant uniquement par de l'égagement. Son bois est dense et dur et sert à la fabrication d'outils solides. Il peut également être valorisé en bois d'œuvre.

❖ Préconisations de gestion :

Maintien et valorisation

- Ce type de cépée est intéressante en termes de biomasse produite. La conduite en cépée permet d'optimiser cette production.

Modalités de gestion :

Renouvellement du taillis d'arbustes & production de bois de chauffage / bois plaquette :

- ➔ Recépage par tronçon tous les 10-15 ans suivant les régions ([fiche 2](#))

Attention : les aubépines et les essences minoritaires sont intéressantes à préserver à plus long terme.

Diversification

- La gestion peut être adaptée pour rechercher à diversifier les essences arbustives.

Modalités de gestion

Eclaircissements :

- ➔ Recépage par tronçon pour favoriser la régénération naturelle et le développement de nouvelles essences arbustives ([fiche 2](#))

Favoriser le développement d'arbres en haut-jet ou en cépée :

- ➔ Laisser les semis et les jeunes arbres se développer et aider leur croissance par une taille de formation ([fiche 5](#))



Second Plateau



Haut-Jura



Haut-Jura



Premier Plateau



Premier Plateau



Premier Plateau